
One Person Lab WebUI 图文安装教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 7 月 24 日

目录

One Person Lab WebUI 图文安装教程	3
安装路径总览	3
准备清单	3
Windows	3
Linux	4
模型访问	4
1. 准备 Docker	4
Windows: 安装 Docker Desktop	4
Linux: 准备 Docker Engine	5
2. 运行一键安装器	5
Windows PowerShell	5
Linux 终端	5
3. 打开 WebUI	6
4. 完成首次设置	6
配置模型访问	7
5. 日常使用与更新	9
Windows 自动更新	9
Windows 手动更新	10
常见问题	11
Windows 提示找不到 Docker 或 WSL	11
提示端口 3000 已被占用	11
页面启动失败, 怎样收集诊断信息	11
本机安装为什么短暂出现登录页	11
已经在 Windows 上使用 Codex, 容器能自动复用吗	12
暂时没有 Gateway 账户或 API Key	12
服务器部署	12

One Person Lab WebUI 图文安装教程

Windows Docker Desktop / Linux Docker

适用对象：希望在 Windows 或 Linux 电脑上通过浏览器使用 One Person Lab 的用户；默认不要求 Docker 经验。

本文以 **Windows x64 + Docker Desktop + WSL 2** 为主要路径。安装完成后，浏览器会建立本机 WebUI 会话。登录后的实时检查如果在 5 秒内确认本机助手或模型访问尚未配置，会自动打开首次设置；检查超时或暂时失败时会先进入工作台，并在左下角保留“完成首次设置”入口。

先了解两个边界

- 本机安装只允许当前电脑访问 `http://localhost:3000/`，不需要注册 WebUI 账号或输入 WebUI 登录密码。
- OPL Gateway 账户邮箱/密码和 API Key 都只在浏览器 WebUI 中填写。不要把凭据放进 PowerShell、环境变量、`compose.yaml`、聊天或截图。

安装路径总览

1. 安装并启动 Docker Desktop，确认使用 WSL 2 和 Linux containers。
2. 在 PowerShell 运行 One Person Lab 一键安装器。
3. 浏览器打开 `http://localhost:3000/`，建立本机 WebUI 会话。
4. 未配置时通常自动进入首次设置；否则从工作台左下角的“完成首次设置”继续。

准备清单

Windows

- 64 位 x64 电脑。当前 WebUI 镜像与 Windows 验证路径以 `linux/amd64`、Windows X64 为准；Windows ARM 暂不作为本教程的验证路径。
- Docker Desktop 当前支持的 Windows 版本。请以 [Docker Desktop Windows 安装页](#) 的最新系统要求为准。
- WSL 2、硬件虚拟化和 Linux containers 模式。
- 能够安装 Docker Desktop；单位管理的电脑可能需要管理员协助。
- 稳定网络和足够的 Docker 磁盘空间。

Linux

- 能够运行 Docker Engine 的 x64 Linux 电脑或服务器。
- 当前用户可以运行 `docker` 和 `docker compose`。
- 公网服务器不要使用本机免密码路径，参见本文末尾的“服务器部署”。

模型访问

默认使用 OPL Gateway 账户登录，准备好 Gateway 账户邮箱和密码即可。API Key 只作为兼容或备用方式；暂时没有可用凭据也可以先打开工作台，但完成模型访问配置前不能正常发送模型请求。

1. 准备 Docker

Windows：安装 Docker Desktop

1. 打开 [Docker Desktop Windows 安装页](#)。
2. 下载并安装 Docker Desktop，保持 WSL 2 相关推荐设置。
3. 按提示重启电脑或重新登录。
4. 确认 Docker Desktop 使用 **Linux containers**。如果菜单显示 “Switch to Linux containers”，请先执行切换。

普通一键安装器会自动启动已经安装的 Docker Desktop 并等待 Engine 就绪，不需要每次先手工打开。如果 Docker Desktop 首次启动显示许可、WSL 2 或登录提示，请按提示完成一次，再重新运行一键安装命令。

需要排查依赖时，在普通 PowerShell 中确认：

```
wsl --status
docker version
docker compose version
```

Docker 或 WSL 2 尚未安装

如果后续一键安装命令提示缺少 Docker Desktop 或 WSL 2，并且你有管理员权限，可以在“以管理员身份运行”的 PowerShell 中执行：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$url = "$root/scripts/install-docker-webui.ps1"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing $url -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p -InstallPrerequisites -Yes
```

Windows 要求重启时，先重启，再用普通 PowerShell 重新运行一键安装命令。只有安装 Docker Desktop 或启用 WSL 2 依赖时才使用管理员 PowerShell。

Linux: 准备 Docker Engine

Ubuntu 用户可参考 [Docker Engine Ubuntu 安装页](#)。安装完成后确认：

```
docker version
docker compose version
```

如果提示权限不足，请先由管理员完成 Docker Engine 和当前用户权限配置，不要使用删除数据目录的方式排障。

2. 运行一键安装器

Windows PowerShell

打开普通 PowerShell 窗口，复制并运行：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$url = "$root/scripts/install-docker-webui.ps1"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing $url -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p -EnableAutoUpdate -Yes
```

Linux 终端

```
repo='gaofeng21cn/one-person-lab-app'
root="https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
curl -fsSL "$root/scripts/install-docker-webui.sh" |
  bash -s -- --yes
```

安装器会拉取 One Person Lab WebUI 镜像、创建 compose.yaml 和两个持久目录，然后启动 WebUI。第一次启动需要初始化数据库、内置能力和工作台资源；在较慢的 WSL 2 或虚拟机中可能接近 10 分钟，请保持 PowerShell 和 Docker Desktop 运行，等待安装器报告健康检查通过。后续启动和更新通常更快。Windows 推荐命令还会为当前用户注册 **One Person Lab WebUI Latest Update** 计划任务，每天 03:00 检查 latest；电脑关机或用户未登录时不会后台强行运行，下一次登录后由 Windows 在可用时补跑。默认映射如下：

宿主机目录	容器内路径	保存内容
OnePersonLab/data	/data	WebUI 配置、状态和日志
OnePersonLab/projects	/projects	项目材料与生成结果

安装成功后会自动打开浏览器，并在终端显示：

```
http://localhost:3000/
```

3. 打开 WebUI

使用 Edge、Chrome 或 Firefox 打开 <http://localhost:3000/>。

本机 Docker 安装会自动建立本机 WebUI 会话。只有本次新登录后的实时检查在 5 秒内明确发现 Core 未配置时，页面才会自动进入首次设置。普通启动、刷新或打开具体页面不会反复打断当前工作；状态读取失败、未知或超过 5 秒时也会先进入工作台。



图 1: 浏览器直接进入 One Person Lab 工作台

如果页面打不开：

- 确认 Docker Desktop 或 Docker Engine 仍在运行。
- 查看安装器最后一屏是否报告镜像、端口或健康检查错误。
- 确认 Docker Desktop 没有切换到 Windows containers。
- 重新运行安装命令不会删除已有的 data 和 projects 目录。

4. 完成首次设置

工作台会在后台读取当前状态。只有工作目录、本机助手或模型访问尚未完成时，侧栏左下角才会显示“完成首次设置”；点击后进入独立的首次设置页面。工作台中央不会常驻“本机运行环境需要处理”横幅，避免把仍可浏览的 Home 误解成故障页。




图 2: 从工作台进入完成首次设置

首次设置包含三个项目：

1. **工作目录**：Docker WebUI固定使用容器内 `/projects`，对应宿主机 `OnePersonLab/projects`。
2. **本机助手**：确认容器中的 Codex CLI 可以运行。
3. **模型访问**：WebUI默认使用 Gateway 账户登录，也可以切换到 API Key，或重新检测已有配置。

配置模型访问

保持默认的“账户登录”，输入 OPL Gateway 账户邮箱和密码，然后点击“登录并继续”。密码仅用于本次登录，不会保存在 App 中。



图 3: 在 WebUI 首次设置中登录 OPL Gateway 账户

登录成功后, 如果页面出现“设为模型访问方式”, 再点击一次确认。账户连接和切换模型访问方式是两个明确步骤, 只有需要确认时页面才会显示第二个按钮。

“重新检测已有配置”只检查同一 OnePersonLab/data 持久目录中已有的 WebUI/Codex 配置。Windows 宿主机原有的%USERPROFILE%\ .codex 登录或配置不会自动挂载进容器。

暂时没有 Gateway 账户或 API Key 时可以先进入工作台。准备好后, 打开:

设置 -> 账户与模型 -> 账户与访问




图 4: 从账户与访问页面管理 WebUI 模型凭据

默认模型和推理强度位于“设置 -> 账户与模型 -> 模型”，与凭据管理是两个独立页面。

如果你已经输入任务并点击发送，系统此时才发现本机助手或模型访问尚未完成，会在输入框下方显示局部恢复提示。当前草稿会保留；点击提示中的“完成首次设置”，完成后即可继续发送。

！不要混淆三种凭据

- **OPL Gateway 账户邮箱和密码**：默认的模型服务登录方式，在首次设置或“账户与访问”中填写。
- **OPL Gateway API Key**：兼容或备用的模型访问方式，可在同一页面切换后填写。
- **WebUI 登录密码**：只用于服务器或公网部署的浏览器登录；普通本机安装不会要求。

5. 日常使用与更新

Windows 日常使用时可以直接重新运行安装器，它会在需要时启动 Docker Desktop；Linux 先确认 Docker Engine 正常。浏览器继续访问 <http://localhost:3000/>。

Windows 自动更新

本教程的 Windows 推荐安装命令已包含 `-EnableAutoUpdate`。计划任务以当前普通用户身份运行，不需要把 Docker Socket 暴露给 WebUI，也不会把密码或 API Key 写入任务。它会下载当前宿主安装器，重新解析 latest 的不可变 digest，并以 `-Update -Yes -NoOpen` 更新；digest 未变化时 Docker Compose 不会替换正在运行的容器。以下目录始终保留：

```
%USERPROFILE%\OnePersonLab\data
%USERPROFILE%\OnePersonLab\projects
```

查看最近一次和下次计划运行时间：

```
Get-ScheduledTask -TaskName 'One Person Lab WebUI Latest Update' | Get-ScheduledTaskInfo
```

自动更新日志只保留当前和上一次，位于%USERPROFILE%\OnePersonLab\updater\logs。这项任务只更新 One Person Lab WebUI 镜像；Docker Desktop 自身仍按 Docker Desktop 的更新设置处理。

如需关闭 WebUI 自动更新，在普通 PowerShell 中运行：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$url = "$root/scripts/install-docker-webui.ps1"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing $url -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p -DisableAutoUpdate
```

自定义 -Image、非 latest 的 -Tag 或固定 digest 不会启用自动更新，避免计划任务静默覆盖高级用户的版本选择。stable 是 latest 的兼容别名，两者必须指向同一已通过质控的 digest；手工发布版本只有通过 with stable 相同的质控后才可以推进 latest。

Windows 手动更新

Windows 更新 WebUI 时，在普通 PowerShell 中运行下面这一行；显式 -Update 会拉取 latest、按不可变 digest 重建容器：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$url = "$root/scripts/install-docker-webui.ps1"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing $url -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p -Update -Yes
```

如果没有启用计划任务，建议至少每月手动执行一次，并在得知新 latest 已发布后及时执行。Linux 重新运行同一条一键安装命令即可。所有更新路径都会保留：

```
Windows: %USERPROFILE%\OnePersonLab\data
Windows: %USERPROFILE%\OnePersonLab\projects
Linux:    $HOME/OnePersonLab/data
Linux:    $HOME/OnePersonLab/projects
```

建议定期备份 projects。不要把 data 当作 Docker 缓存删除，否则会丢失 WebUI 配置和本机状态。

常见问题

Windows 提示找不到 Docker 或 WSL

重新运行普通一键安装命令；安装器会自动尝试启动已安装的 Docker Desktop。如果 Docker Desktop 首次启动仍有许可、WSL 2 或登录提示，请手工打开并完成提示。在 PowerShell 中重新执行 `ws1 --status`、`docker version` 和 `docker compose version`；如果依赖确实缺失，再使用前文的管理员依赖安装命令。

提示端口 3000 已被占用

下载脚本后改用其它本机端口，例如：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing "$root/scripts/install-docker-webui.ps1" -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p -Port 3001 -EnableAutoUpdate -Yes
```

随后访问 `http://localhost:3001/`。

页面启动失败，怎样收集诊断信息

健康检查超时，安装器会输出自动生成的诊断目录。也可以主动指定诊断目录：

```
$repo = 'gaofeng21cn/one-person-lab-app'
$root = "https://raw.githubusercontent.com/$repo/main"
$p = Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1'
iwr -UseBasicParsing "$root/scripts/install-docker-webui.ps1" -OutFile $p
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $p `
    -Yes -NoOpen `
    -DiagnosticsDir "$env:USERPROFILE\OnePersonLab\diagnostics"
```

发送诊断材料前仍应检查并遮挡个人路径或凭据。不要发送 Gateway 密码或完整 API Key。

本机安装为什么短暂出现登录页

本机 WebUI 首次启动时需要几秒钟初始化自动会话。如果浏览器过早打开并短暂显示登录页，请等待几秒后刷新页面；正常本机安装会自动进入工作台，不需要猜测或重置 WebUI 密码。若刷新后仍显示登录页，请确认使用的是本机安装路径，而不是配置了登录密码的服务器部署。

已经在 Windows 上使用 Codex，容器能自动复用吗

不能自动复用宿主机 .codex。Docker WebUI 只保留挂载到 /data 的配置，但可以在浏览器内登录 OPL Gateway 账户，或切换到 API Key。重装或更新时保留 OnePersonLab/data 即可复用原 WebUI 配置。

暂时没有 Gateway 账户或 API Key

可以先进入工作台，之后从 “设置 -> 账户与模型 -> 账户与访问” 补充；完成前模型请求不可用。

服务器部署

 不要把本机 3000 端口直接暴露到公网

云服务器、办公室服务器或任何可能被其他电脑访问的环境，必须配置 WebUI 登录密码、HTTPS 和访问控制。本机自动登录路径不适用于公网。

服务器路径由技术人员参照 [Docker/WebUI 高级部署说明](#) 处理。