
One Person Lab WebUI 图文安装教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 7 月 13 日

目录

One Person Lab WebUI 图文安装教程	3
准备清单	3
1. 准备 Docker	3
Windows	3
Linux	3
2. 运行一键安装器	4
Windows PowerShell	4
Linux 终端	4
3. 打开 One Person Lab WebUI	4
4. 选择模型访问方式	5
5. 开始使用	6
6. 数据目录与日常使用	7
服务器部署	7
常见问题	8

One Person Lab WebUI 图文安装教程

Windows / Linux 一键安装

适用对象：希望在 Windows、Linux 或浏览器环境中使用 One Person Lab 的合作团队成员；默认不要求 Docker 经验。

本文介绍本机 WebUI 的新手安装路径：准备 Docker、运行一键安装器、打开浏览器、选择模型访问方式，然后开始使用。服务器公网部署由技术人员按高级部署文档处理。

OPL Gateway 不是已有配置用户的首启前置条件。已有可用 Codex/OpenAI 登录或其他模型访问方式时，可以继续使用原配置；当前没有可用模型来源，或需要团队统一访问时，再配置 OPL Gateway。

准备清单

- Windows 10/11，或能够运行 Docker Engine 的 Linux 电脑。
- 稳定网络，用于下载 Docker 和 One Person Lab WebUI。
- Windows 用户需要能够安装并启动 Docker Desktop。
- Linux 用户需要能够运行 `docker` 和 `docker compose`；没有权限时请联系本单位技术人员。
- 可选：OPL Gateway 访问密钥。只有需要使用 Gateway 时才需要准备。

1. 准备 Docker

Windows

1. 打开 Docker Desktop 官方安装页面：<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>
2. 下载并安装 Docker Desktop，安装选项保持默认即可。
3. 按提示重启电脑或重新登录。
4. 打开 Docker Desktop，等待状态显示 **Running / 运行中**。

Linux

Ubuntu 用户可参考 Docker 官方安装页面：<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>。安装完成后，在终端确认以下命令可以正常运行：

```
docker version
docker compose version
```

如果提示找不到 Docker 或权限不足，请先完成 Docker Engine 安装和当前用户权限配置，再继续下一步。

2. 运行一键安装器

安装器会在用户主目录下创建 OnePersonLab/data、OnePersonLab/projects 和 compose.yaml，然后启动 WebUI。安装命令不会要求输入模型访问密钥。

Windows PowerShell

打开 PowerShell，复制并运行：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "$p=Join-Path $env:TEMP 'install-docker-webui.ps1';
```

Linux 终端

打开终端，复制并运行：

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/main/scripts/install
```

安装完成后，终端会显示浏览器地址：

```
http://localhost:3000/
```

安装器提示 Docker 不可用时，Windows 先确认 Docker Desktop 已经运行；Linux 先确认 docker version 和 docker compose version 可以正常执行。

3. 打开 One Person Lab WebUI

使用 Chrome、Edge、Safari 或 Firefox 打开：<http://localhost:3000/>

本机安装默认只允许当前电脑访问，并自动建立本机 WebUI 会话，不需要注册 WebUI 账号或输入 WebUI 登录密码。




图 1: 浏览器打开 One Person Lab WebUI

如果页面打不开：

- 确认 Docker Desktop 或 Docker Engine 仍在运行。
- 确认安装器没有报告启动失败。
- 重新运行安装命令不会删除已有的 data 和 projects 目录。
- 仍无法打开时，将安装器最后一屏输出交给技术支持；发送前遮挡可能包含的个人路径或密钥。

4. 选择模型访问方式

首次打开后，根据当前情况选择：

1. **已有 Codex 配置**：本机已经有可用 Codex/OpenAI 登录或其他模型配置时，选择 “已有 Codex 配置” 并重新检测。
2. **OPL Gateway**：当前没有可用模型来源，或需要团队统一访问时，向本团队获取 OPL Gateway 访问密钥，再粘贴并完成配置。
3. **暂时不配置**：可以先进入 OPL，后续从 “设置 -> 模型与访问” 继续配置。




图 2: 选择 OPL Gateway 或继续使用已有 Codex 配置

OPL Gateway 访问密钥与服务器 WebUI 登录密码是两种不同凭据。普通本机安装不会要求 WebUI 登录密码；只有服务器或公网部署才由管理员单独设置登录密码。

5. 开始使用

完成首次检查后会进入 One Person Lab 主界面。可以直接描述任务，也可以选择科研、基金、演示或写书等专业入口。




图 3: 进入 One Person Lab WebUI 主界面

需要更换模型访问方式时，打开“设置 -> 模型与访问”。请勿把完整访问密钥写入聊天、截图、脚本、compose.yaml 或公开仓库。

6. 数据目录与日常使用

安装器会保留两个重要目录：

```
Windows: %USERPROFILE%\OnePersonLab\data
Windows: %USERPROFILE%\OnePersonLab/projects
Linux:   $HOME/OnePersonLab/data
Linux:   $HOME/OnePersonLab/projects
```

- data 保存 WebUI 配置和本机状态，不要在重装或更新时删除。
- projects 用于保存项目材料和生成结果，建议定期备份。
- Windows 日常使用前先启动 Docker Desktop；Linux 先确认 Docker Engine 正常。
- 更新 WebUI 时重新运行一键安装器；只要保留 data 和 projects，配置与项目文件会继续保留。

服务器部署

云服务器、办公室服务器或任何可能被其他电脑访问的环境，必须配置登录密码、HTTPS 和访问控制，不应直接暴露 3000 端口。该路径由技术人员参照高级部署说明处理：<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab/blob/main/docs/references/current-support/opl-docker-webui-deployment.md>

常见问题

- **Windows 提示找不到 Docker:** 打开 Docker Desktop, 等待状态显示 Running / 运行中, 再重新运行安装命令。
- **Linux 提示权限不足:** 请本单位技术人员确认 Docker Engine 和当前用户权限, 不要通过删除数据目录解决。
- **浏览器打不开 localhost:3000:** 确认 Docker 正常、容器没有退出, 并检查安装器最后一屏是否报告错误。
- **已经在用 Codex, 还需要配置 OPL Gateway 吗?** 不需要。选择 “已有 Codex 配置” 并重新检测即可。
- **暂时没有 Gateway 密钥怎么办?** 可以先进入 OPL, 之后从 “设置 -> 模型与访问” 补充。
- **数据在哪里?** WebUI 状态在 OnePersonLab/data, 项目文件在 OnePersonLab/projects。
- **能否让其他人通过服务器访问?** 可以, 但必须由技术人员配置域名、HTTPS、登录密码和访问控制。